

A200 専用アプリ WaterCom 取り扱い方法


① WaterCom をダウンロードする

- ・グッドマン HP の【ダウンロード】→【取扱説明書】に進む
- ・【A200 専用アプリ WaterCom】を選んでダウンロードする



② WaterCom のインストーラーの指示に従ってインストールする。


※インストール時に使用する言語を日本語に指定する。



【次へ】を選択する。




【同意する】を選択する。



【次へ】を選択する。



【インストール】を選択する。



【完了】を選択する。




③ 初回プログラム起動時に各項目を入力して、【OK】を選択する。

- ④ USB ケーブルをパソコンに接続し、A200 本体の電源を入れる。
- ⑤ 起動後、A200 と USB ケーブルを接続する。
※パソコンと A200 本体が接続されると、A200 本体の画面が切り替わります。


- ⑥ アプリの  をクリックする。

- ⑦ 読み込まれたデータが表示されるので、【OK】を選択する。


- ⑧ 下のポップアップが表示された場合は【OK】を選択する。




- ⑨ 本体の測定データを削除する場合には【はい】を、保持する場合は【いいえ】を選択する。



- ⑩ 【保存した測定】の中にある、アクション:地図マークを選択する。



- ⑪ 地図のプレビューが表示されるので、【+】または【-】で尺度の変更を行う。
その後、【OK】を選択する。



- ⑫ 地図が付加されるので、他の情報を変更するために、右ウィンドウに表示されている、
【Logo】【ユーザー】【顧客】【メモ】【場所、日付】を変更する。

- ⑬  をクリックすると PDF ビューワーで PDF として開くので、保存する。

ご質問／お問い合わせは

GOODMAN
探索機のグッドマン

[TEL:0120-26-5527](tel:0120-26-5527)